

ANTES DO PLANTIO

O primeiro passo após tomada a decisão de implantar o vinhedo, é recolher amostras de solo de toda a área, homogeneizá-las e enviar para uma instituição de confiança para a análise de solo.

Com a análise em mãos, busque a interpretação e recomendações de um Eng. Agrônomo ou profissional capacitado e proceda com a correção e preparo do solo conforme resultado.

Indica-se fazer sub solagem cruzada para melhor penetração das raízes e incorporação mais profunda dos fertilizantes.

DURANTE O PLANTIO

Ao receber as mudas em raiz nua, deve-se imediatamente colocar as raízes em água, por um período de 12 a 24 horas.


Deve-se evitar plantá-las em covas contendo adubo orgânico (esterco de galinha) não curtido, se decidir usá-lo deve ser curtido por pelo menos seis meses, e homogeneizá-lo com o solo antes do plantio.
CUIDADO – ESTERCO NÃO CURTIDO MATA A MUDA.

As mudas devem ser plantadas a uma profundidade de aproximadamente 15 a 20cm, deixando o ponto de enxertia 10 cm para fora do solo.

Deve-se plantar as mudas de forma que as raízes fiquem uniformemente distribuída, em todas as direções na cova.

Colocar o solo ao redor da muda e pressioná-lo para que a muda fique bem fixada e se removam os bolsões de ar no solo.

Colocar de 4 a 5 litros de água ao redor de cada muda plantada para hidratação e também maior compactação do solo.



APÓS O PLANTIO

Regar as plantas em caso de falta de chuvas, tomar cuidado com ataques de insetos (formigas), em períodos mais quentes ataques de ácaro e pulgões.

A brotação deve iniciar em até 15 dias após o plantio, levando-se em conta que isso também depende do comportamento de cada variedade e das condições climáticas, principalmente de temperatura.

Tratamentos fitossanitários, iniciar com brotação de 4 a 5 cm. Aplicar em máquina de pulverização costal conforme a variedade de uvas. Veja tabela no menu informações do site.

Quando os brotos das mudas atingirem perto de 10cm deve-se selecionar somente dois deles, os mais vigorosos e bem posicionados, eliminando os demais.

Algum tempo depois da escolha dos dois brotos, deve-se selecionar somente o melhor entre os dois, este será aquele que formará o tronco da videira.

O Broto já com 15 cm deve ser amarrado a um tutor, até que atinja a altura do arame, dando-lhe o sistema de condução desejado.

As adubações de cobertura devem iniciar quando a brotação atingir 15 cm, repetindo a cada 30 dias, preferencialmente com adubos a base de Nitrogênio, conforme recomendações das análises.